

サイト型トップページを作成する

Cocoon テーマのヘッダー構成要素

ヘッダー上部の設定

ダッシュボードから「Cocoon 設定」→「ヘッダー」

- ヘッダーレイアウト センターロゴ(デフォルト)
- ヘッダーロゴ ヘッダー部分に表示する画像を設定します (pg、jpeg、png)
- キャッチフレーズ ◎ヘッダートップ(デフォルト)
- ヘッダー背景画像 ...設定していない
- ヘッダー色(ロゴ部) 色を選択



ダッシュボードから「Cocoon 設定」→「ヘッダー」

- ヘッダーレイアウト センターロゴ(スリムメニュー)
- ヘッダーロゴ ヘッダー部分に表示する画像を設定します (pg、jpeg、png)
- キャッチフレーズ ◎表示しない
- ヘッダー背景画像 ...設定していない
- ヘッダー色(ロゴ部) 色を選択



固定ページをトップページ化する

WordPress の機能を使う...

1. 「ダッシュボード」>「設定」>「表示設定」をクリック
2. 「ホームページの表示」で**固定ページ**をクリックし、トップページにしたい**固定ページ**を選択
3. 「変更を保存」をクリック

表示設定

ホームページの表示

☐ 最新の投稿

☒ **固定ページ** (以下を選択)

ホームページ: TOP PAGE ▼

投稿ページ:

— 選択 —
BOOKSHELF
TOP PAGE
サンプルページ

1ページに表示する最大投稿数 投稿

RSS/Atom フィードで表示する
最新の投稿数 項目

フィードの各投稿に含める内容

☒ 全文を表示

☐ 抜粋のみを表示

テーマによって、ブラウザーでのコンテンツの表示

検索エンジンでの表示

☒ 検索エンジンがサイトをインデックスしないよ
このリクエストを尊重するかどうかは検索エンジン

変更を保存

グローバルメニュー

グローバルメニューはヘッダー上部に表示させるサイト内のメニューで、設定は「外観」から行います。

ダッシュボードから「外観」→「メニュー」

- グローバルメニュー

メニュー ライブプレビューで管理

メニューを編集 位置の管理

①グローバルメニュー用のメニューを作る

以下のメニューを編集するか 新しいメニューを作成しましょう。 変更の保存をお忘れなく。

メニュー項目を追加

固定ページ

最近 すべて表示 検索

☐ BOOKSHELF

☐ サンプルページ

☐ すべて選択 メニューに追加

投稿 ②ここから選ぶ

カスタムリンク

カテゴリ

メニュー構造

メニュー名 メニューを保存

各項目をドラッグして順番を変更します。追加の設定オプションを表示するには、項目の右側にある矢印をクリックします。

③ここに追加するドラッグ&ドロップで階層下も可

TOP PAGE カスタムリンク

BOOKSHELF 固定ページ

BLOG カテゴリ

サーバー 副項目 カテゴリ

ウェブサイト 副項目 カテゴリ

デバイス 副項目 カテゴリ

アプリ 副項目 カテゴリ

メニュー設定

固定ページを自動追加 ☐ このメニューに新しいトップレベルページを自動的に追加

メニューの位置 ☒ ヘッダーメニュー ④ヘッダーナビにチェック

☐ ヘッダーモバイルメニュー

× 公開済み

カスタマイズ中

サイト基本情報

サイトのタイトル

キャッチフレーズ

サイトアイコン

サイトアイコンはブラウザのタブやブックマークバー、WordPress モバイルアプリで表示されます。ぜひアップロードしましょう。

サイトアイコンは512 × 512ピクセル以上の正方形にしてください。

 Webサイトの

削除 画像を変更

サイトアイコン(ファビコン)

ファビコンってブラウザの上部に出てくる小さなアイコンです。

ダッシュボードから「外観」→「ヘッダー」→「サイト基本情報」